


## E-Mail-Account einrichten bei Thunderbird



1. Klicke auf „Datei“, dann auf „Neu“ und dann auf „bestehendes E-Mail-Konto“ um die Einrichtung zu starten.  
→ Solltest du „Datei“ nicht finden, kannst du es mit einem Druck auf die „ALT“-Taste öffnen.

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:  ⓘ

E-Mail-Adresse:  ⓘ

Passwort:  ⓘ

Passwort speichern

2. Gib deine Kontoinformationen ein. Bei „Ihr Name“ gibst du den Namen ein, unter welchem du deine E-Mails verschicken möchtest. Die E-Mail-Adresse und das Passwort bekommst du bei Petricore.

Gib beides ein und klicke unten rechts auf „Weiter“.

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten  
Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

✓ Einstellungen wurden bei Ihrem Anbieter des E-Mail-Diensts gefunden

Protokoll:  IMAP (Nachrichten auf dem Server speichern)  
 POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)

Posteingangs-Server: **IMAP** petricore.is SSL  
Postausgangs-Server: **SMTP** petricore.is SSL  
Benutzername:

**Manuell einrichten...** Abbrechen Fertig

3. Thunderbird gibt jetzt an, dass Kontoeinstellungen gefunden wurden. Da sich hier normalerweise ein kleiner Fehler einschleicht, musst du an dieser Stelle nochmal „Manuell einrichten“ auswählen, um die Servereinstellungen anzupassen.

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten  
Richten Sie Ihre derzeitige E-Mail-Adresse ein.

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Passwort speichern

	POSTEINGANGS-SERVER:	POSTAUSGANGS-SERVER:
Protokoll:	IMAP	SMTP
Server:	mx.petricore.is	mx.petricore.is
Port:	993	465
SSL:	SSL/TLS	SSL/TLS
Authentifizierung:	Passwort, normal	Passwort, normal
Benutzername:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Erweiterte Einstellungen](#)

Abbrechen Erneut testen Fertig

4. Hier musst du die Einstellungen überprüfen und ggf. anpassen:

**Posteingangs-Server:**

- Protokoll: IMAP
- Server: mx.petricore.is
- Port: 993
- SSL: SSL / TLS
- Authentifizierung: Passwort, normal
- Benutzername: Deine E-Mail-Adresse

**Postausgangs-Server:**

- Protokoll: SMTP
- Server: mx.petricore.is
- Port: 465
- SSL: SSL / TLS
- Authentifizierung: Passwort, normal
- Benutzername: Deine E-Mail-Adresse

Klicke nach der Eingabe der Informationen auf „Fertig“ und du kannst loslegen!